












【 UQ Wi-Fi サービス設定方法のご案内（UQ Wi-Fi のエリア内で設定する場合）】




Windows Vista 標準のワイヤレスネットワーク接続機能を利用した操作手順をご説明します。

その他の OS、または無線 LAN カード/PC メーカーが提供するユーティリティをご利用の場合は、それらのマニュアルをご覧ください。

※ご利用の WiMAX 通信サービスによっては、設定情報(WEP キー、ログイン ID、パスワード)の確認方法が異なる場合があります。

1.		<p>画面右下(タスクバーの通知領域)にあるネットワークアイコンをクリックします。</p>
2.		<p>[ネットワークに接続]をクリックしてメニューを表示します。</p> <p><u>メモ</u> Windows の設定によりネットワークアイコンが表示されていない場合があります。その場合は、以下のいずれかの手順でメニューを表示可能です。</p> <p>(A) [スタートボタン]→[接続先] (B) [スタートボタン]→[コントロールパネル]→[ネットワークの状態とタスクの表示]→[ネットワークに接続]</p>
3.		<p>[表示]を「ワイヤレス」にします。</p> <p>ワイヤレスネットワークの一覧が表示されますので、「UQ_Wi-Fi」を選択して [接続]をクリックします。</p> <p><u>メモ</u> その他の複数ワイヤレスネットワーク(他社無線 LAN サービスの SSID など)が表示される場合がありますが、「UQ_Wi-Fi」をご選択ください。</p>
4.		<p>セキュリティーキーに暗号化キー(WEP キー)の値を入力して、[接続]をクリックします。</p> <p><u>メモ</u> 設定値(WEP キー)は My UQ またはご加入時に送信されたメールにてご確認ください。</p>
5.		<p>無線 LAN の接続が開始されます。</p>

6.		<p>「UQ_Wi-Fiに正しく接続しました」と表示されると、無線 LAN の接続は完了です。</p> <p>[このネットワークを保存します] と [この接続を自動的に開始します] を選択いただくと、次回からここまでの手順が不要になります。</p>
7.		<p>Web ブラウザーを起動します。</p>
8.		<p>ログイン画面が表示されます。</p> <p>ログイン ID とパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。</p> <p><u>メモ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ログイン ID は My UQ でご確認いただけます。また、パスワードは、お申し込み時に入力いただいた文字列です (My UQ で再設定することが可能です)。</li> <li>・ログイン画面の表示まで数秒～数十秒の時間を要する場合があります。</li> </ul>
9.	 <p>＜ ログアウトウィンドウ ＞</p> <p>※ポップアップブロックが有効な Web ブラウザーでは表示されません。この場合は、http://logout.uqc.ne.jp にアクセスすることでログアウトできます。</p>	<p>ログインが完了してインターネット接続をご利用いただけるようになります。また、ログインと同時にログアウトウィンドウ(左図)が開きますので、ご利用終了時は[Logout]をクリックしてください。</p> <p><u>メモ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ご利用場所によりログイン時にエリア専用ウェブサイトが表示されることがあります。</li> <li>・ログアウト操作を行わない場合、システム側で時間経過によるログアウト処理が行われるまでの間、再ログインできなくなることがありますのでご注意ください。</li> </ul>
<p style="text-align: center;">SSID が検出できないエリアでご利用いただくために</p> <p>ここまでの手順で UQ Wi-Fi はご利用いただけますが、SSID の検出ができない一部のエリア(※)で無線 LAN 接続するためには、引き続き設定修正を行う必要があります。 ※中部国際空港・大阪国際(伊丹)空港</p>		
10.		<p>画面右下(タスクバーの通知領域)にあるネットワークアイコンを再度クリックします。</p>
11.		<p>[接続または切断]をクリックしてメニューを表示します。</p>

12.		<p>”UQ_Wi-Fi”を選択して右クリックします。</p> <p>表示されたメニューから[プロパティ]をクリックします。</p>
13.		<p>プロパティが開くので[接続]タブを選択します。</p>
14.		<p>接続設定画面になりますので以下のように設定して[OK]をクリックします。</p> <p>[この接続を自動的に開始します]: <u>チェックあり</u></p> <p>[さらに優先順位の高いネットワークが利用可能な場合は、そのネットワークに接続する]: <u>チェックあり</u></p> <p>[ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]: <u>チェックあり</u></p> <p>以上で設定の修正は完了し、全ての UQ Wi-Fi のエリアで無線 LAN 接続されるようになります。</p>

※「Wi-Fi」は Wi-Fi Alliance の登録商標です。