









【 UQ Wi-Fi サービス設定方法のご案内（UQ Wi-Fi のエリア内で設定する場合）】

Windows XP(SP2 以上)標準のワイヤレスネットワーク接続機能を利用した操作手順をご説明します。

その他の OS、または無線 LAN カード/PC メーカーが提供するユーティリティをご利用の場合は、それらのマニュアルをご覧ください。

※ご利用の WiMAX 通信サービスによっては、設定情報(WEP キー、ログイン ID、パスワード)の確認方法が異なる場合があります。

1.		<p>UQ Wi-Fi のエリア内において、 スタートボタン→[接続]→[ワイヤレスネットワーク接続]をクリックします。</p>
2.		<p>ワイヤレスネットワークの一覧が表示されますので、「UQ_Wi-Fi」を選択して [接続]をクリックします。</p> <p>メモ その他の複数ワイヤレスネットワーク（他社無線 LAN サービスの SSID など）が表示される場合がありますが、「UQ_Wi-Fi」をご選択ください。</p>
3.		<p>ネットワークキーに暗号化キー（WEP キー）の値を入力して、[接続]をクリック します。</p> <p>メモ 設定値（WEP キー）は My UQ またはご加入時に送信されたメールにてご確認いただけます。</p>
4.		<p>無線 LAN の接続が開始されます。</p>
5.		<p>無線 LAN の接続が完了すると、タスクバーにメッセージが表示されます。</p>
6.		<p>Web ブラウザーを起動します。</p>
7.		<p>ログイン画面が表示されます。 ログイン ID とパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。</p> <p>メモ ・ログイン ID は My UQ でご確認いただけます。また、パスワードは、お申し込み時に入力いただいた文字列です（My UQ で再設定することが可能です）。 ・ログイン画面の表示まで数秒～数十秒の時間を要する場合があります。</p>
8.	 <p>< ログアウトウィンドウ ></p> <p>※ポップアップブロックが有効な Web ブラウザーでは表示されません。この場合は、http://logout.uqc.ne.jp にアクセスすることでログアウトできます。</p>	<p>ログインが完了してインターネット接続をご利用いただけるようになります。 また、ログインと同時にログアウトウィンドウ(左図)が開きますので、ご利用終了時は[Logout]をクリックしてください。</p> <p>メモ ・ご利用場所によりログイン時にエリア専用ウェブサイトが表示されることがあります。 ・ログアウト操作を行わない場合、システム側で時間経過によるログアウト処理が行われるまでの間、再ログインできなくなることがありますのでご注意ください。</p>