



【 UQ Wi-Fi サービス設定方法のご案内（UQ Wi-Fi のエリア内で設定する場合）】


Windows XP(SP2 以上)とインテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティを利用した操作手順をご説明します。

その他の OS、または無線 LAN カード/PC メーカーが提供するユーティリティをご利用の場合は、それらのマニュアルをご覧ください。

※インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア 12.2.2.0 を利用して作成しています。バージョンにより画面・手順が異なる場合があります。

※ご利用の WiMAX 通信サービスによっては、設定情報(WEP キー、ログイン ID、パスワード)の確認方法が異なる場合があります。

1.		画面右下(タスクバーの通知領域)にあるインテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティのアイコンをクリックします。
2.		[WiFi を設定する]をクリックしてメニューを表示します。 メモ 「WiFi を設定する」が表示されず、「ワイヤレス ゼロ構成を開く」が表示されている場合は、Windows 標準のワイヤレスネットワーク接続機能が有効になっています。Windows XP(SP2 以上)のマニュアルをご覧ください。
3.		WiFi ネットワークから、[UQ Wi-Fi]を選択して、[接続]をクリックします。 メモ その他の複数ワイヤレスネットワーク(他社無線 LAN サービスの SSID など)が表示される場合がありますが、「UQ Wi-Fi」をご選択ください。
4.		以下のように設定して、[OK]をクリックします。 [ワイヤレスセキュリティパスワード 暗号化キー]: <u>ご加入時に発行された WEP キー※</u> ※設定値(WEP キー)は My UQ またはご加入時に送信されたメールにてご確認ください。
5.		初期メニューに戻るので[閉じる]を選択します。

6.		無線 LAN の接続が完了すると、タスクバーにメッセージが表示されます。
7.		Web ブラウザーを起動します。
8.		ログイン画面が表示されます。 ログイン ID とパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。 <u>メモ</u> ・ログイン ID は My UQ でご確認ください。また、パスワードは、お申し込み時に入力いただいた文字列です (My UQ で再設定することが可能です)。 ・ログイン画面の表示まで数秒～数十秒の時間を要する場合があります。
9.	 ＜ ログアウトウィンドウ ＞ ※ポップアップブロックが有効な Web ブラウザーでは表示されません。この場合は、http://logout.uqc.ne.jp にアクセスすることでログアウトできます。	ログインが完了してインターネット接続をご利用いただけるようになります。 また、ログインと同時にログアウトウィンドウ(左図)が開きますので、ご利用終了時は[Logout]をクリックしてください。 <u>メモ</u> ・ご利用場所によりログイン時にエリア専用ウェブサイトが表示されることがあります。 ・ログアウト操作を行わない場合、システム側で時間経過によるログアウト処理が行われるまでの間、再ログインできなくなることがありますのでご注意ください。

※「Wi-Fi」は Wi-Fi Alliance の登録商標です。