## 【 UQ Wi-Fi サービス設定方法のご案内 】

Windows XP(SP2 以上)標準のワイヤレスネットワーク接続機能を利用した操作手順をご説明します。

その他の OS、または無線 LAN カード/PC メーカーが提供するユーティリティをご利用の場合は、それらのマニュアルをご覧ください。 ※ご利用の WiMAX 通信サービスによっては、設定情報(WEP キー、ログイン ID、パスワード)の確認方法が異なる場合があります。

1.	### Accordance   ### Ac	スタートボタン→[接続]→[すべての接続の表示]をクリックします。
2.	Note   100	ネットワーク接続の一覧が表示されますので、"ワイヤレスネットワーク接続"を選択して右クリックします。
3.	Testino maio piedo precio precio padergo vario processo del processo d	ポップアップメニューから、[プロパティ]を選択します。 <u>メモ</u> ワイヤレスネットワーク接続のアイコンが灰色となり、"無効"と表示されている場合は、 ポップアップメニューの"有効にする"を選択して利用できる状態にしてください。
4.		プロパティが表示されるので、[ワイヤレスネットワーク]タブを選択し、以下のように設定します。 [Windows でワイヤレスネットワークの設定を構成する]: チェックあり その後、優先ネットワークの[追加]ボタンをクリックします。 メモ ・[ワイヤレスネットワーク]タブが表示されない場合は、他社の無線 LAN 接続管理ユーティリティが ON になっている可能性があります。この場合は、利用中のユーティリティで接続設定を行うか、ユーティリティを無効にしてから設定を行ってください。
5.	プイヤレス キャナワー 9のプロバッイ  アンケニープレン (2001 編集 3 かりつつな SSED)(例 10.0 M-F1	「アソシエーション]タブで、以下のように設定します。 「ネットワーク名(SSID)]: UQ_Wi-Fi [このネットワークがブロードキャストしていない場合でも接続する]: チェックあり [ネットワーク認証]: オープンシステム [データの暗号化]: WEP [ネットワークキー]: ご加入時に発行された WEP キー※ [キーは自動的に提供される]: チェックなし ※ネットワークキーは、[キーは自動的に提供される]のチェックがある状態 では入力できません。設定値(WEP キー)は My UQ またはご加入時に送信されたメールにてご確認いただけます。 メモ [このネットワークがブロードキャストしていない場合でも接続する]は、Windows XP SP3またはワイヤレス クライアント更新プログラムを適用した WindowsXP SP2をご利用の場合に表示されます。表示されない場合は設定不要です。



